


MSTシリーズ アップデート実施時に

「SDカードに書き込みできません。」と表示される場合の対応方法


事例：MSTをPCに接続し「UPDATE.exe」または「MST.exe」を起動しアップデートチェックを押した際に、従来はアップデートが開始したにもかかわらず「SDカードに書き込みできません。」と表示されアップデートが開始されない場合



手順①：MSTをPCに接続し、本体フォルダ内に以下のファイルがあることを確認します。

「new_UPDATE.exe」「old_UPDATE.exe」「UPDATE.exe」または
「new_MST.exe」「old_MST.exe」「MST.exe」


※機器により「UPDATE.exe」または「MST.exe」いずれかが表示されます。




手順②：「old_UPDATE.exe」と「UPDATE.exe」または「old_MST.exe」と「MST.exe」を選択し右クリックで削除します。



手順③：フォルダ内の「new_UPDATE.exe」または「new_MST.exe」のファイル名から「new_」の部分削除し「UPDATE.exe」または「MST.exe」に変更します。



手順④：ファイル名変更後の「UPDATE.exe」または「MST.exe」をクリックしアップデートアプリを起動します。その後通常通り、「アップデートチェック」を選択することでアップデートが開始されます。



上記手順を実施してもアップデートが実施できない場合には以下方法をお試しください。

- ・ 別パソコンもしくは別ネットワークに接続して再実施
- ・ ウイルス対策ソフトを一時的にOFF、もしくはアップデートアプリの使用を許可
- ・ <http://scantool.jp/> のアクセス許可設定